




Windows Vista

設定方法 (B フレッツ、フレッツ ADSL)


(1) [スタート]  → [接続先] をクリックします。




(2) [接続またはネットワークをセットアップします] をクリックします。




(3) [インターネットに接続します] を選択して [次へ] をクリックします。



(4) 接続の方法が表示されますので、[ブロードバンド(PPPoE)] をクリックします。



(5) 「アクセス情報・アカウント情報」通知書の「ログイン情報」を参照していただき、接続に必要な項目の入力を行います。入力終了後 [接続] をクリックすると、インターネットへ接続を開始します。



	ログイン ID@識別子を入力します		
ユーザー名	福井県内	ログイン ID@mitene.or.jp	
	県外	ファミリー	ログイン ID@f-fami.mitene.or.jp
		100	ログイン ID@f-mans.mitene.or.jp
	B フレッツ	マンション	ログイン ID@f-mans.mitene.or.jp
		ページック	ログイン ID@f-basi.mitene.or.jp
	県外フレッツ ADSL	ログイン ID@f-adsl.mitene.or.jp	
パスワード	ログインパスワードを入力します。 ログインパスワードの英文字小文字は区別されます。		
接続名	接続の名前を入力します。 (例) MITENE INTERNET		

(6) 接続が確立しますと、下記の画面が表示されます。[今すぐインターネットを参照します]をクリックします。




(7) [ネットワークの場所の設定]画面が表示されますので[家庭]をクリックしてください。(お客様の接続状況に合わせて選択してください)



(8) [続行]をクリックしてください。




(9) [ネットワーク設定が正しく設定されました]と表示されましたら[閉じる]をクリックします。



(10) 以上でインターネットを接続するために必要な設定は完了しました。




2回目以降の接続

(11) 2回目以降の接続の場合、[スタート]  → [接続先] をクリックします。




(12) 作成した接続先を選択して、[接続]をクリックします。



(13) [接続]画面が表示されますので、[接続]をクリックします。



(14) 接続が完了しましたら、[閉じる]をクリックします。



(15) Internet Explorer 等を起動してインターネットに接続して下さい。

